Zavaděč   Boot

V MS-DOSu začíná první oblast zpravidla na adrese:

disketa: povrch 0, válec 0, sektor 1
pevný disk: povrch 1, válec 0, sektor 1.

Velikost zavaděče je jeden sektor.

Offset (dec)	Význam	Příklady obsahu					
		Disketa 360KB		Disketa 1,2MB		Pevný disk 42MB	
		(hex)	(dec)	(hex)	(dec)	(hex)	(dec)
0-2	JMP SHORT 62[1] NOP	EB 3C 90		EB 3C 90		EB 3C 90	
3-10	Identifikace systému	'MSDOS4.0'		'MSDOS4.0'		'IBM S4.0'	
11-12	Počet slabik na sektor	00 02[2]	512	00 02	512	00 02	512
13	Počet sektorů na blok	02	2	01	1	04	4
14-15	Počet rezerv. sektorů na zač.	01 00	1	01 00	1	01 00	1
16	Počet tabulek FAT	02	2	02	2	02	2
17-18	Poč. pol. kořenového adres.	70 00	112	E0 00	224	00 02	512
19-20	Celk. počet sektorů na disku	D0 02	720	60 09	2400	00 00	0[3]
21	Typ disku	FD	253	F9	249	F8	248
22-23	Počet sektorů pro jednu FAT	02 00	2	07 00	7	52 00	82
24-25	Počet sektorů na stopu	09 00	9	0F 00	15	11 00	17
26-27	Počet povrchů média	02 00	2	02 00	2	06 00	6
28-29	Počet skrytých sektorů	00 00	0	00 00	0	11 00	17
39-42	Identifikační číslo média						
43-53	Návěští disku						
54-61	Velikost položky FAT	'FAT12␣␣␣'		'FAT12␣␣␣'		'FAT16␣␣␣'	
62-509	Prostor pro program diskového zavaděče						
510-511	Příznak AA55h	55 AA		55 AA		55 AA	

[1]Verze MS-DOSu < 4.00 zde měla hodnotu 54, protože v zavaděči nebylo uloženo identifikační číslo média.

[2]Dvouslabičné položky mají slabiky uloženy v pořadí: *dolní horní*.

[3]Protože celkový počet sektorů přesahuje maximální rozsah položky, není hodnota uvedena.