Aktivace paměťově rezidentních programů



Zařazení rezidentního programu do řetězce na INT 9:

```
Vect_INT9 LABEL DWORD  ; Deklarace proměnné pro uložení původního
Vect_INT9_1 DW ?       ;   INT 9 - offset
Vect_INT9_2 DW ?       ;           segment

       ⋮

     CLI                     ; Zablokování přerušovacího systému
     MOV    AX,3509h         ; Proveď službu: Ulož přerušovací
     INT    21h              ;   vektor 9 do registrů ES:BX
     MOV    Vect_INT9_1,BX   ; Původní INT 9 - offset
     MOV    Vect_INT9_2,ES   ;                 segment
;
     MOV    DX,OFFSET Obsluha_INT9 ; Adresa rezidentní části do DX
     MOV    AX,CS
     MOV    DS,AX            ; Její segment do DS (předp. shodný s CS)
     MOV    AX,2509h         ; Proveď službu: Nastav přerušovací
     INT    21h              ;   vektor 9 podle DS:DX
     STI    ; Konec výměny přerušovacího vektoru, povol přerušení
```