Kořenový adresář – Root

Kořenový adresář (Root Directory) začíná v sektoru následujícím bezprostředně za poslední kopií tabulky FAT. Příklad umístění kořenového adresáře je uveden v následující tabulce:

Logické číslo sektoru (číslováno od nuly)		
Disketa 360KB (dec)	Disketa 1,2MB (dec)	Pevný disk 42MB (dec)
5-11	15-28	165-196

Velikost adresářové položky je 32 slabik.

Offset (dec)	Délka ve slabikách	Obsah	Formát
0	8	Jméno souboru	ASCII znaky
8	3	Rozšíření jména souboru	ASCII znaky
11	1	Atributy	viz dále
12	10	Rezervováno (nevyužito)	0
22	2	Čas poslední modifikace	viz dále
24	2	Datum	viz dále
26	2	Počáteční blok v datové oblasti	integer bez znaménka
28	4	Velikost souboru ve slabikách	integer bez znaménka

Jméno souboru je zprava doplněno mezerami na osm znaků. Nesmí obsahovat malá písmena a nesmí být přerušeno mezerou.
Navíc v první slabice hodnota:
00_{16} … signalizuje konec adresáře,
$E5_{16}$ … sděluje, že tento soubor byl smazán.

Přípona jména souboru je zprava doplněna mezerami na tři znaky. Nesmí obsahovat malá písmena a nesmí být přerušena mezerou. Prázdná přípona obsahuje 3 mezery.